


"نصب درایور دستگاه در کامپیوتر"

* در ویندوز XP: در پنجره باز شده گزینه Install From a list... (Advanced) را انتخاب کرده دگمه

Next را بزنید


۶- محل پوشه Driver که در CD همراه دستگاه ارائه

شده است را انتخاب کرده دگمه Next را بزنید




۷- در صورت نیاز Install را انتخاب کرده در پایان پنجره‌ها

را ببندید (هر پیامی که ظاهر شد تایید کنید)




۸- شماره پورت سریال نصب شده را یادداشت کنید

(COM...)



۱- دستگاه را روشن کرده از طریق پورت USB به کامپیوتر وصل کنید

۲- از Control Panel تنظیمات Device Manager را باز کنید




* در ویندوز XP:

Control Panel-System-Hardware-Device Manager

۳- در قسمت Other Devices تنظیمات GH4002-

CDC-Serial-Device را باز کنید



۴- در بخش Driver وارد Update Driver شوید



۵- Browse my computer... را انتخاب کنید

